## **Electronic Data Interchange**

MIG (Message Implementation Guideline) für Miele-Lieferanten

VDA-Empfehlung 4913 Daten-Fern-Übertragung von Lieferschein- und Transportdaten

Dokumentversion 1
Gültig seit Mai 2000
Erstellt: 09.07.2001
Miele & Cie
Organisation/ Anwendungsentwicklung
Bereich EDI
Udo Upmann

## Hinweis:

Im VDA-Standard gibt es viele Muss-Felder, die Miele nicht benötigt. Diese Felder sind mit dem Zusatz 'bisher nicht benötigt' gekennzeichnet. Das Einstellen von Informationen in diese Felder ist aus Miele-Sicht nicht notwendig.

## Benutzte Satzarten:

VDA-	Inhalt	Muss/Kann					
Satz							
711	Vorsatz Lieferschein- und	Muss					
	Transportdaten						
712	Einmalige Daten des Transports	Muss					
713	Einmalige Daten des Lieferscheins	Muss					
714	Lieferscheinpositionsdaten	Muss					
715	Packmitteldaten	Kann; nicht genutzt					
716	Textdaten zur Position	Kann; nicht genutzt					
717	Einzel-Pachstückdaten	Kann; nicht genutzt					
718	Produktionsnummerndaten	Kann; nicht genutzt					
719	Nachsatz Lieferschein- und	Muss					
	Transportdaten						

۷D	VDA 4913 Satzart 711							
Nr.	Datenelement	A rt	Byte	A N	Pos.	Bemerkung		
01	Satzart	М	003	N	001- 003	Konstant gefüllt mit "711"		
02	Version	М	002	N	004- 005	konstant gefüllt mit "03"		
03	Datenempfängernum mer	М	009	Α	006- 014	Identnummer, die der Daten-Sender mit dem Daten- Empfänger vereinbart(z.B. Ihre Kunden-Nr für Miele)		
04	Datensendernummer	М	009	Α	015- 023	Identnummer, die der Daten-Empfänger mit dem Daten-Sender vereinbart (z.B Ihre Lieferanten-Nr bei Miele)		
05	Übertragungsnummer alt	М	005	N	024- 028	Rechtsbündiger Eintrag mit führenden Nullen, keine Dezimalstellen		
06	Übertragungsnummer neu	М	005	N	029- 033	Rechtsbündiger Eintrag mit führenden Nullen, keine Dezimalstellen		
07	Übertragungsdatum	М	006	N	034- 039	Format "JJMMTT"		
80	Unterlieferantennum mer	K	009	Α	040- 048	nicht genutzt		
09	Frachtführernummer	K	009	Α	049- 057	nicht genutzt		
10	Lagerhalterschlüssel	K	001	Α	058- 058	nicht genutzt		
11	Lieferungskennung	K	001	Α	059- 059	nicht genutzt		
12	Restbereich	М	069	Α	060- 128	mit Blanks gefüllt		

۷D	A 4913 Satzart 712					
Nr.	Datenelement	A rt	Byte	A N	Pos.	Bemerkung
01	Satzart	М	003	N	001- 003	Konstant gefüllt mit "712"
02	Version	М	002	Ν	004- 005	konstant gefüllt mit "03"
03	Sendungsladungs- bezugs-Nummer	М	800	N	006- 013	rechtsbündiger Eintrag mit führenden Nullen. Die Wiederholung der Nummer ist während eines Jahres nicht erlaubt. (bisher nicht benötigt)
04	Werk Lieferant	K	003	Α	014- 016	nicht genutzt
05	Frachtführer	М	014	Α	017- 030	Name und / oder Nummer des beteiligten, der den Transport durchführt (bisher nicht benötigt)
06	Frachtführer Übergabedatum	М	006	N	031- 036	Format "JJMMTT" (wird bei Miele als Versanddatum interpretiert)
07	Frachtführer Übergabezeit	М	004	N	037- 040	Format "HHMM" (wird bei Miele als Versandzeit interpretiert)
80	Sendungsgewicht brutto	М	007	N	041- 047	rechtsbündiger Eintrag mit führenden Nullen, keine Dezimalstelle (bisher nicht benötigt)
09	Sendungsgewicht netto	K	007	N	048- 054	nicht genutzt
10	Frankaturschlüssel	K	002	N	055- 056	nicht genutzt
11	Spediteur DFÜ- Schlüssel	K	001	Α	057- 057	nicht genutzt
12	Anzahl Packstücke	K	004	N	058- 061	nicht genutzt
13	Transport-Partner- Nummer	K	014	Α	062- 075	nicht genutzt
14	Transportmittel- schlüssel	М	002	N	076- 077	verschlüsselt gemäß VDA-Code
15	Transportmittel- nummer	М	025	A	078- 102	Bei Verwendung von KFZ-Kennzeichen wird die Zeichenfolge ohne Blanks eingegeben. Mehrere Kennzeichen werden durch ein Blank getrennt.
16	Schlüssel zu Nr. 17	K	001	Α	103- 103	nicht genutzt
17	Inhalt gemäß Schlüssel in Nr. 16	K	800	Α	104- 111	nicht genutzt
18	Eintreffdatum Soll	K	006	N	112- 117	nicht genutzt
19	Eintreffzeit Soll	K	004	N	118- 121	nicht genutzt
20	Lademeter	K	003	N	122- 124	nicht genutzt
21	LKW-Art-Schlüssel	K	001	N	125- 125	nicht genutzt
22	Restbereich	М	003	Α	126- 128	mit Blanks gefüllt

۷D	VDA 4913 Satzart 713							
- Nr.	Datenelement	A rt	Byte	A N	Pos.	Bemerkung		
01	Satzart	М	003	N	001- 003	Konstant gefüllt mit "713"		
02	Version	М	002	N	004- 005	konstant gefüllt mit "03"		
03	Lieferscheinnummer	М	800	N	006- 013	Rechtsbündig mit führenden Nullen, darf sich innerhalb eines Jahres nicht wiederholen.		
04	Versanddatum	М	006	N	014- 019	Format "JJMMTT"		
05	Abladestelle	М	005	Α	020- 024	(bisher nicht benötigt)		
06	Versandart	М	002	N	025- 026	verschlüsselt gemäß VDA-Code		
07	Zeichen des Kunden aus LA	K	004	Α	027- 030	nicht genutzt		
80	Bestellnummer	М	012	Α	031- 042	Miele-Bestellnummer ist zwingend notwendig (!)		
09	Vorgangsschlüssel	K	002	N	043- 044	nicht genutzt		
10	Leer 1	М	004	Α	045- 048	mit Blanks gefüllt		
11	Werk Kunde	М	003	Α	049- 051	(bisher nicht benötigt)		
12	Konsignation	K	800	N	052- 059	nicht genutzt		
13	Warenempfängernum mer	K	009	Α	060- 068	nicht genutzt		
14	Leer 2	М	001	Α	069- 069	mit Blanks gefüllt		
15	Lagerort Kunde	K	007	Α	070- 076	nicht genutzt		
16	Lieferantennummer	K	009	Α	077- 085	nicht genutzt		
17	Verbrauchsstelle	K	014	Α	086- 099	nicht genutzt		
18	Abrufnummer	K	004	Α	100- 103	nicht genutzt		
19	Zeichen des Kunden aus EB	K	006	Α	104- 109	nicht genutzt		
20	Dokumentnummer Kunde	K	014	Α	110- 123	nicht genutzt		
21	Restbereich	М	005	Α	124- 128	mit Blanks gefüllt		

VD	A 4913 Satzart 714					
Nr.		A rt	Byte	A N	Pos.	Bemerkung
01	Satzart	М	003	N	001- 003	konstant gefüllt mit "714"
02	Version	М	002	N	004- 005	konstant gefüllt mit "03"
03	Sachnummer Kunde	М	022	Α	006- 027	Miele-Bestellpositionsnummer (!)
04	Sachnummer Lieferant	K	022	Α	028- 049	muss für Miele angegeben werden (!)
05	Ursprungsland	М	003	N	050- 052	verschlüsselt gemäß VDA-Code (bisher nicht benötigt)
06	Liefermenge 1	М	013	N	053- 065	Rechtsbündig mit führenden Nullen und drei Dezimalstellen
07	Mengeneinheit 1	М	002	Α	066- 067	verschlüsselt gemäß VDA-Code
80	Liefermenge 2	K	013	N	068- 080	nicht genutzt
09	Mengeneinheit 2	K	002	Α	081- 082	nicht genutzt
10	Umsatzsteuer-Satz	K	003	N	083- 085	nicht genutzt
11	Leer 1	М	001	Α	086- 086	mit Blanks gefüllt
12	Positionsnr. Lieferschein	М	003	N	087- 089	Rechtsbündig mit führenden Nullen, ohne Dezimalstellen
13	Abruf-Schlüssel	K	001	Α	090- 090	nicht genutzt
14	Chargennummer	K	015	Α	091- 105	nicht genutzt
15	Verwendungsschlüss el	М	001	Α	106- 106	verschlüsselt gemäß VDA-Code (bisher nicht benötigt)
16	Gefahrstoffschlüssel	K	800	Α	107- 114	nicht genutzt
17	Präferenzstatus	М	001	Α	115- 115	verschlüsselt gemäß VDA-Code (bisher nicht benötigt)
18	Zollgut	М	001	Α	116- 116	verschlüsselt gemäß VDA-Code (bisher nicht benötigt)
19	Leer 2	М	001	Α	117- 117	mit Blanks gefüllt
20	Bestandsstatus	М	001	Α	118- 118	verschlüsselt gemäß VDA-Code (bisher nicht benötigt)
21	Änd Ausführungsschlüssel	М	002	Α	119- 120	verschlüsselt gemäß VDA-Code (bisher nicht benötigt)
22	Ursprung Lieferscheinnummer	K	800	Α	121- 128	nicht genutzt

	A 4040 O 4 4 T10								
	VDA 4913 Satzart 719								
Nr.	Datenelement	Α	Byte	Α	Pos.	Bemerkung			
		rt		Ν		_			
01	Satzart	М	003	Ν	001-	Konstant gefüllt mit "719"			
					003				
02	Version	М	002	Ν	004-	konstant gefüllt mit "02"			
					005	· ·			
03	Zähler Satzart 711	М	007	Ν	006-	Anzahl übertragene Satzarten 711			
					012				
04	Zähler Satzart 712	М	007	Ν	013-	Anzahl übertragene Satzarten 712			
					019				
05	Zähler Satzart 713	М	007	Ν	020-	Anzahl übertragene Satzarten 713			
					026				
06	Zähler Satzart 714	М	007	Ν	027-	Anzahl übertragene Satzarten 714			
					033				
07	Zähler Satzart 715	М	007	Ν	034-	Anzahl übertragene Satzarten 715			
					040				
80	Zähler Satzart 716	М	007	Ν	041-	Anzahl übertragene Satzarten 716			
					047				
09	Zähler Satzart 718	М	007	Ν	048-	Anzahl übertragene Satzarten 718			
					054				
10	Zähler Satzart 719	М	007	Ν	055-	Anzahl übertragene Satzarten 719			
					061				
11	Zähler Satzart 717	М	007	Ν	062-	Anzahl übertragene Satzarten 717			
					068				
12	Restbereich	М	060	Α	069-	mit Blanks gefüllt			
					128				